


При монтаже видео часто возникает необходимость использовать какой-либо звуковой клип. Это просто, если нужный файл уже есть. Но как извлечь звук из другого видео, к примеру, из фильма или музыкального клипа?

Работа с Video to Audio Converter

1 Настройка Video to Audio Converter

Для простого и быстрого извлечения звуковой дорожки из видеофайла отлично подходит маленькая утилита **Video to Audio Converter**, которая может сохранять звук в четырех форматах: MP3, WMA, WAV и OGG. При этом она способна обрабатывать видеофайлы, записанные в стандартах MPEG-4, WMA, ASF и WMV.



На закладке **WAV** при выборе данного пункта автоматически устанавливаются параметры, соответствующие качеству звукового файла, записанного на компакт-диске.

Для установки других параметров выберите пункт **Custom format**.

Здесь определяется частотная характеристика звукового файла.

Можно установить тип звучания: стерео- или монофоническое.

В данном поле ввода укажите директорию, в которой программа сохранит созданный файл.



Video to Audio Converter

Версия ▶ 1.12

Разработчик ▶ Audiotools Factory

Сайт ▶ www.audiotoolsfactory.com

ОС ▶ Windows


Объем дистрибутива ▶ 3,35 Мбайт


Интерфейс ▶ англоязычный

Условия распространения ▶ shareware

Цена ▶ \$19,95

Эти закладки отвечают за переключение между четырьмя звуковыми форматами, поддерживаемыми программой.





На закладке **MP3** в данном ниспадающем меню определяется необходимая частота дискретизации.


2 Укажите ширину звукового потока в кбит/с. Наиболее оптимальное соотношение — 192 кбит/с.

3 Если вы хотите, чтобы созданный MP3-файл имел переменный битрейт, поставьте галочку в данном пункте.

4 Здесь определите базовую величину переменного битрейта.


5 В данном пункте выберите качество звучания. Обратите внимание, что значение 0 соответствует лучшему звуку, а 9 — худшему, но в таком случае звуковой файл займет меньше места на диске.

6 В случае настройки WMA-кодирования все предельно просто. Возможные варианты перечислены в данном ниспадающем меню. Настройки для повышенного качества качества расположены в начале списка, а параметры для создания файла меньшего размера с пониженным качеством звука — в конце.



9 Чтобы сохранить все сделанные ранее настройки, нажмите **OK**.


10 В нижней части главного окна программы расположены кнопки, отвечающие за запуск процедуры извлечения дорожки из видеофайла и перевода ее в нужный формат: WAV, MP3, WMA, OGG. После нажатия соответствующей кнопки необходимо указать путь к видеоклипу, используя стандартное окно **Проводника**.



7 Настройка параметров OGG-кодирования напоминает закладку **MP3**. Здесь нужно определить частоту дискретизации.

8 В данном меню укажите желаемое качество. Значение 0 соответствует лучшему звуку.

Качество звука, которое лучше всего подходит для домашнего видео, — 128 кбит/с. При этом одна минута звучания займет около 1 Мбайт свободного места.



11 Для того чтобы прервать процесс кодирования, используйте кнопку **Stop**.

