


Запись CD

Хранение информации только на жестком диске приведет к тому, что в самый неподходящий момент место на винчестере закончится и вы будете вынуждены срочно предпринять соответствующие меры по освобождению пространства. Не лучше ли записать понравившийся фильм и музыкальный сборник на CD или DVD?



1 Выбор программы

На вопрос «Какой программой вы пользуетесь для записи дисков?» большинство наверняка ответят: **Nero**. Правда, редко кто работает с лицензионной версией этой утилиты, поскольку **Nero** — продукт не такой уж и дешевый. Программа, которой предлагаем воспользоваться мы, проста в работе и, что немаловажно, распространяется бесплатно.

CDBurnerXP Pro

Версия ► 3.0.116

Разработчик ► Stefan Haglund, Fredrik Haglund

Сайт ► www.cdburnerxp.se


ОС ► Windows

Объем дистрибутива ► 12,2 Мбайт

Интерфейс ► англоязычный

Условия распространения ► freeware

1 Сразу же после запуска в главном окне программы появится меню, в котором предлагается выбрать вариант работы с программой.




2 Для того чтобы записать CD или DVD с обычными данными (документы, дистрибутивы программ или фотографии), а также создать образ диска, нужно выбрать первый пункт.

3 Если вы хотите записать аудиодиск, выберите этот пункт.

4 И наконец, последний пункт. Он позволяет отконвертировать аудио-CD на жесткий диск в формат MP3. При этом запустится и редактор MP3-тегов.

2 Запись диска

Вставьте чистый CD или DVD в CD-привод, а в меню программы выберите первый пункт. Перед вами откроется новое окно, в котором следует выбрать нужные для записи папки и файлы.



1 Чтобы сменить диск, нажмите на эту кнопку и в выпадающем меню выберите нужный.

В этой части окна отображаются все папки, имеющиеся на выбранном диске.

6 После того как вся информация, которая должна быть записана на диск, будет подготовлена, нажмите на стрелку рядом с кнопкой **Burn**.

2 Чтобы задать будущему диску имя, кликните один раз по надписи **New Compilation**, а через секунду еще раз. После этого вы сможете отредактировать название диска.


В этом окне показаны все папки, которые впоследствии будут записаны на компакт-диск.

Эта полоска показывает, сколько места займут данные на CD.

5 Чтобы очистить проект целиком, нажмите на кнопку **Clear**.


4 Чтобы удалить один файл или папку, нажмите на кнопку **Remove**.

3 Добавить данные в проект (именно из него будет происходить запись на CD) можно двумя способами: либо один раз щелкнуть по нужному файлу или папке клавишей мыши, а затем нажать на кнопку **Add**, либо просто перетащить их в нижнюю часть окна программы.



ШАГ 2

1 В выпадающем меню кнопки **Burn** — три пункта. Чтобы начать запись, нужно выбрать один из них.



2 Чтобы записать диск и закрыть сессию, то есть отключить возможность дописать впоследствии информацию на этот CD, выберите первый пункт меню.

3 Если на диске остается свободное место, имеет смысл выбрать второй пункт меню, чтобы позже можно было записать еще какие-нибудь файлы на данный CD.

4 И наконец, если вы еще не определились, как поступить с диском, выберите этот пункт — он позволит вам определить настройки непосредственно перед записью CD.


ШАГ 3

Мы выбрали последний пункт, поэтому перед началом записи открылось меню с дополнительными настройками.

2 Активировав этот пункт, вы укажете программе, чтобы она проверила, корректно ли будут записаны данные, то есть фактически будет имитирован процесс записи CD.

3 Также можно указать, чтобы программа провела проверку и после записи.

5 После того как все настройки будут заданы, нажмите на кнопку **Write Disc**, чтобы начать тестирование (если эта опция включена) или непосредственно саму запись.




1 Если вы хотите сделать диск загрузочным, нажмите на кнопку **Boot Options** и в открывшемся окне активируйте пункт **Make Disc Bootable**.

4 Чтобы закрыть мультисессию, активируйте этот пункт. Советуем воспользоваться данной опцией в том случае, если на диске почти не осталось свободного места.

В нашем случае диск не является загрузочным, о чем и сообщает программа.




6 После того как тестирование будет завершено, программа сообщит вам об этом в специальном окне. Нажмите кнопку **ОК**, а затем снова **Write Disc**, чтобы теперь уже начать запись.



В том случае, если при проведении тестирования или уже непосредственно во время записи данных на компакт-диск программа обнаружит какую-то ошибку, сначала появится окно с сообщением, а затем данные об ошибке будут отражены в списке с действиями утилиты.

7 После того как запись информации на диск будет завершена, появится окно, в котором программа сообщит об этом, а также о том, с какой скоростью была произведена запись и какое количество времени на это ушло. Чтобы завершить процесс, нажмите на кнопку **ОК**.




3 Запись аудиодиска

Чтобы записать аудиодиск, нужно в главном меню программы нажать на иконку с изображением чистого листа и в появившемся окне выбрать второй пункт. В принципе, запись аудио практически не отличается от записи компакт-диска с обычными данными.

2 Пожалуй, самое интересное отличие заключается в том, что каждый трек, который вы хотите записать на диск, предварительно можно прослушать. Выходить при этом из программы и открывать плеер вовсе не обязательно, так как последний встроен в CDBurnerXP.

1 Подготавливая аудиодиск, вы можете перетаскивать в окно записи только содержимое папки, а не ее саму, поэтому в данном случае нижняя часть программы состоит только из одного окна, а не из двух, как было в предыдущем примере.



4 Выберите этот пункт, чтобы сразу же начать запись файлов на диск.

5 Если вы хотите указать какие-то дополнительные параметры, выберите этот пункт.

3 Еще одно отличие заключается в том, что на зеленой полосе можно посмотреть, какое количество места на диске будет впоследствии занимать та или иная композиция.

4 Работа с форматами

И наконец, последняя функция программы — перевод аудиотреков в различные форматы. Эту функцию наверняка оценят все любители музыки, а в особенности те, кто предпочитает хранить свои коллекции в MP3 и других цифровых форматах.

Согласитесь, что MP3-файл занимает гораздо меньше места, чем аудиофайл. В главном окне программы снова нажмите на иконку, изображающую чистый лит, и в появившемся окне выберите третий пункт.

На этой вкладке расположены настройки, касающиеся непосредственно форматов.




1 Активируя один из переключателей, вы указываете программе, в какой именно формат нужно отконвертировать («сgrabить» — от англ. **Grab**) аудиотрек.

2 После того как вы выберете формат, нажмите на кнопку **Advanced Format Options**. Перед вами откроется окно с дополнительными настройками. Его содержимое будет различаться в зависимости от выбранного формата. По умолчанию установлены оптимальные значения.

3 Изначально программа помещает все файлы, с которыми она работает, в эту папку. При желании вы можете указать путь к любой другой папке.

4 В этом меню вы можете указать, как размещать файлы (в одной папке или с подпапками).

5 Здесь можно задать маски файлов.



На этой вкладке можно отредактировать теги композиций.

6 В этих полях вы можете указать данные о композициях вручную (как все, так и выборочно).

8 Чтобы сохранить полученную информацию, нажмите на кнопку **Save Album Info**.

7 Чтобы данные о композициях определились автоматически (если таковые имеются в базе), активируйте этот пункт.

11 Конвертация файлов займет некоторое время (оно зависит от мощности вашего компьютера).

9 После того как вы закончите работу с тегами, нажмите на кнопку **Invert Selection**, чтобы сохранить все внесенные изменения.

10 Чтобы начать преобразование выделенных файлов, нажмите **Grab Track to <выбранный формат>**.

#	Track Name	Type	Duration	Progress
1	Session1_Track1	AUDIO	3:11:160	DONE
2	Session1_Track2	AUDIO	4:00:466	DONE
3	Session1_Track3	AUDIO	5:00:373	72%
4	Session1_Track4	AUDIO	7:26:160	0%
5	Session1_Track5	AUDIO	6:17:240	0%
6	Session1_Track6	AUDIO	3:13:293	0%
7	Session1_Track7	AUDIO	5:40:666	0%

После того как все файлы будут отконвертированы, вы можете либо записать их на компакт-диск или в плеер, либо слушать на компьютере — решать вам.

