

Все больше пользователей становятся обладателями пишущих DVD-приводов и предпочитают иметь дело с соответствующими оптическими носителями, выполняя как запись новых дисков, так и копирование уже существующих.

Быстрое копирование DVD

1 Копирование при наличии одного привода

Даже если в вашей системе установлен только один DVD-привод, можно скопировать информацию с одного носителя на другой всего несколькими кликами мыши. В этом может помочь универсальный пакет программ для работы с записываемыми дисками — **Nero**.

1 Запустите программу и в этом выпадающем меню выберите тип носителя, с которым собираетесь работать. В данном случае — **DVD**.



3 Отметив этот пункт и нажав на кнопку **Speed Test**, вы дадите программе команду определить максимальную скорость работы с болванкой, установленной в приводе.

4 Теперь в данном выпадающем меню выберите скорость — **Maximum**.

5 Затем установите копируемый диск в привод, выберите пункт **Write** и нажмите на кнопку **Copy**. В дальнейшем программа попросит вас установить в привод чистый компакт-диск для записи нужной информации.

2 Здесь укажите тип действия — **DVD Copy**.

Имейте в виду, что в процессе записи потребуется до 5 Гбайт свободного пространства на жестком диске для хранения временных файлов с данными.



2 Запись с использованием двух приводов

Если в вашей системе установлены два привода, поддерживающие технологию DVD (к примеру, один пишущий, а другой — обычный, читающий), то можно значительно ускорить процесс копирования, используя возможности обоих устройств.

1 Точно так же, как и в предыдущем случае, выберите эти пункты, чтобы указать программе порядок действий.

3 Перейдите на закладку **Copy Options**.

6 После этого нажмите на кнопку **Copy**.

2 В вышеописанном основном окне выбора параметров записи установите галочку в пункте **Use Multiple Recorders**.

4 Выберите **On the Fly** (прямое копирование).

5 Здесь выберите привод, где установлен диск с копируемой информацией.

3 Запись диска из готового образа

Копировать можно не только физические носители, но и образы готовых DVD, которые сохранены на жестком диске вашего ПК.

1 Перейдите на закладку **Image**.

2 Нажмите на кнопку **Browse** и при помощи стандартного **Проводника Windows** выберите нужный файл с образом диска.

3 Если вы хотите, чтобы файл-образ был удален после записи, отметьте этот пункт.

4 Для начала записи нажмите **Copy**.

Готовые образы DVD имеют особое расширение — **NRG**, использовать другие образы, записанные в других стандартах, не получится.

