


Работа с компьютером: СОВЕТЫ и СЕКРЕТЫ

У проблем есть одна неприятная особенность — они практически всегда возникают неожиданно и, как правило, в самый неподходящий момент. Особенно обидно, когда это случается во время работы на ПК, и еще более неприятно, если при этом вам необходимо срочно завершить какое-либо задание. Присылайте нам свои вопросы на faq@inter.ru, давайте будем разбираться вместе!


1 Запуск старых игр и приложений в среде Windows XP

Не думаем, что найдется много желающих оспорить мнение о том, что Windows XP действительно хорошая операционная система. Но при всех ее достоинствах имеется и ряд недочетов — к примеру, проблемная работа с некоторыми приложениями, выпущенными до выхода Windows XP. В особенности это касается игр. Но эта проблема решаема.




1 Используя **Проводник** Windows, перейдите в рабочую папку проблемного приложения.

2 Кликните правой кнопкой мыши по значку запускаемого файла программы и в контекстном меню выберите пункт **Свойства**.




3 Перейдите на закладку **Совместимость**.

4 Поставьте галочку в пункте **Запустить программу в режиме совместимости с:**



5 В этом выпадающем меню выберите ОС, которая наилучшим образом совместима с неработающим приложением. Если программа вышла незадолго до появления Windows XP, установите Windows 98/Windows ME, а если еще раньше, то нужный вам пункт — Windows 95.




6 Если программа, которую вы собираетесь запустить, совсем старая, используйте эти два пункта, отметив их галочками.

Однако существует ряд приложений, которые вообще невозможно запустить при работе с Windows XP. Эта неприятная ситуация чаще всего объясняется тем, что программа несовместима с современными компьютерами на аппаратном уровне и никакая программная эмуляция не сможет помочь. Чаще всего такая ситуация возникает с теми же играми, которые могут быть запущены только в среде старой операционной системы MS=DOS.

2 Борьба с вредоносными программами


В Интернете есть ряд вирусов (к примеру, MSBlast), которые атакуют компьютер, когда пользователь начинает работать в Сети. Эти вредоносные программы легко уничтожаются при помощи современных антивирусов. Но если соответствующее ПО не

обновлено, то разобраться с вирусом будет довольно проблематично, поскольку через некоторое время после начала обновления ПК самопроизвольно перезагружается, прерывая обновление, что также является следствием действия червя.




1 Перейдите в **Пуск** → **Все программы** → **Стандартные** → **Связь** → **Сетевые подключения**.


2 В открывшемся окне кликните правой кнопкой мыши по названию того соединения, которое вы используете для выхода в Интернет. В появившемся контекстном меню выберите пункт **Свойства**.



4 Затем нажмите на кнопку **ОК**. Этим действием вы активизируете брандмауэр Windows XP, который будет отслеживать и отражать вирусные и хакерские атаки из Сети.

3 Перейдите на вкладку **Дополнительно** и поставьте галочку в пункте **Защитить мое подключение к Интернету**.





5 Теперь подключитесь к Интернету и, используя возможности своей антивирусной программы, обновите ее базы. После этого запустите полную проверку компьютера, чтобы избавиться от вируса.


В некоторых случаях может потребоваться запуск антивируса в **Защищенном режиме** Windows XP. Объясняется это тем, что вирус может быть наиболее активным в стандартном режиме, контролируя большую часть программных процессов. В **Защищенном режиме** набор запущенных приложений минимален, что значительно упрощает работу антивируса.

Обновления ОС Windows XP, называемые **Service Pack**, содержат в себе улучшенные средства для предотвращения вирусной атаки на ваш компьютер. Поэтому всегда следите за тем,

чтобы у вас был установлен самый последний пакет обновлений операционной системы (сейчас наиболее свежим является **Service Pack 2**).

3 Запуск игр Sony Playstation на ПК

Наверное, многие видели, какие замечательные игры выпускались и выпускаются для приставки **Sony Playstation**, и втайне завидовали обладателям консолей. Но используя специальную программу-эмулятор, можно запускать эти игры и на ПК.






1 Наберите в адресной строке веб-браузера www.ffforever.info/data/emulation/emu_psx.html.

2 Используя данные ссылки, загрузите на ваш ПК архив с самим эмулятором, BIOS для имитации работы приставки, а также набор плагинов для поддержки различных аппаратных компонентов консоли.

3 Распакуйте архив с эмулятором в любую папку по вашему усмотрению, а архивы с BIOS и плагинами в соответствующие директории, появившиеся после распаковки основной программы. Запустите эмулятор, выбрав файл **ePSXe.exe**.


4 В открывшемся окне выберите меню **Config** → **Wizard Guide**.






5 Поскольку все плагины уже установлены, вам остается только нажимать кнопку **Next** для перехода к следующему шагу. Когда вы дойдете до момента настройки манипуляторов, нажмите **Controller 1**.

6 Здесь изображен стандартный джойстик приставки. Каждому элементу управления можно присвоить соответствующую кнопку на клавиатуре. Для этого кликните по полю ввода, а затем нажмите на нужную клавишу на клавиатуре. Закончив, нажмите **OK** и проделайте ту же процедуру для второго джойстика — **Controller 2**.




7 Вставьте диск с игрой в привод и через меню **File** → **Run CDROM** запустите игру.




4 Устранение проблем на жестком диске

Во время активной работы на компьютере мы постоянно размещаем информацию на жестком диске и удаляем ее. По большей части данные полностью стираются, но порой файлы оставляют за собой «хвосты», которые не только занимают некоторое место на винчестере, но и создают определенные неудобства — к примеру, появляются папки, которые по непонятным причинам не удаляются. Чтобы решить проблему, стоит прибегнуть к специальным средствам ОС Windows XP.

1 Откройте **Мой компьютер** и кликните правой кнопкой мыши по значку проблемного жесткого диска, чтобы вызвать контекстное меню. В нем выберите пункт **Свойства**.



2 В открывшемся окне не переходите на закладку **Сервис**, где нажмите на кнопку **Выполнить проверку**.



3 Поставьте галочки в этих двух пунктах. Это обеспечит полную проверку диска и автоматическое исправление ошибок.

4 Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить процедуру обслуживания дисков.

