


Существует несколько способов публикации уже готового сайта в Интернете. Чаще всего для передачи данных используют протокол FTP. Такую возможность нам предоставляет HTML-редактор Macromedia Dreamweaver MX 2004.

Выкладываем сайт в Сеть

1 Настраиваем доступ к FTP-серверу

Перед началом работы у вас уже должен быть готовый сайт, занесенный в **Manage sites** программы (о том, как это сделать, читайте в №4 2005 журнала Enter).

1 Открываем **Manage Sites** (**Site** → **Manage Sites**), в появившемся окне выбираем имя сайта и нажимаем на кнопку **Edit**.




2 Появляется диалоговое окно **Site Definition**, в котором переходим на закладку **Advanced**. В списке категорий (расположен слева) выбираем пункт **Remote Info**. Именно он отвечает за настройку параметров **FTP**.

5 В поле **Host directory** необходимо указать папку на хостинге, которая будет принята за корневую директорию сайта (в нашем примере это **/**).

6 В полях **Login** и **Password** введите данные для доступа к хостингу, полученные при регистрации на сайте хостера. Для того чтобы проверить их достоверность, можно воспользоваться кнопкой **Test**. Пароль можно сохранить (не очень безопасно, но удобно) — для этого отметьте пункт **Save**. Иначе вы будете вводить его каждый раз при подключении к серверу (более правильно с точки зрения безопасности).

7 Поддерживаются режимы **Secure FTP** и **Passive FTP** (нужно включить, если этого требует компания-хостер).



Macromedia Dreamweaver MX 2004

Версия ▶ 7.01

Разработчик ▶ Macromedia Inc.

Сайт ▶ www.macromedia.com

ОС ▶ Windows 98SE/2000/XP/2003

Объем дистрибутива ▶ 98,56 Мбайт

Интерфейс ▶ англоязычный

Условия распространения ▶ shareware

Цена ▶ \$399

4 В поле **FTP host** вносим адрес **FTP-сервера** вашего хостера (можно уточнить на сайте компании).

3 Справа в выпадающем списке **Access** выбираем пункт **FTP**.

